

### Die Erläuterung als ein Block:

Voraussetzung für die Anzeige der Ebene 1 ist die Einstellung der Absatzvorlage Inhaltsverzeichnis 1. Dort ist die Position eingestellt auf Einzug Vor Text 2,00 cm und Erste Zeile auf -2,00 cm (siehe Lineal, Begrenzungspfeile). Diese Einstellung wird ab einem Zeilenumbruch wirksam. Für die 1. Zeile gibt es alternative Einstellungsmöglichkeiten, die im IV-Fenster vorgenommen werden.

- In der Strukturzeile könnten zwischen Kapitelnummer und Eintrag beliebig viele Leerzeichen eingefügt werden, was aber den Einzug der Folgezeilen außer Acht lassen würde.
- Besser ist es, an dieser Stelle einen Tabulator in der Strukturzeile zu setzen. Dann werden die Einstellungen der Absatzvorlage wirksam. In der Regel ist es sinnvoll, dann die Position der Tabulatoren relativ zur Absatzvorlage aktiviert zu haben. Der gesetzte Tabulator in der Strukturzeile treibt dann den Einzug der 1. Zeile aus auf das Maß des Einzugs Vor Text.
- Wird diese relative Position deaktiviert, ändert sich zunächst nichts. Im Lineal wird aber ein Tabulator auf 0,00 cm angezeigt. Der hat keine Auswirkung; deshalb gilt weiterhin der nächste Tabstop in Form des Textezugs. Wird dieses Tab-Maß aber kleiner als die Differenz zum Einzug Vor Text gestellt, wird er natürlich gültig, weil er ja jetzt wirksam wird. Ein größer eingestelltes Tab-Maß hat sinnvollerweise keine Auswirkung mehr. Nur bei dieser Einstellung können dann auch zwischen Kapitelnummer und Eintrag ebenfalls zusätzlich Füllzeichen zugeschaltet werden.
- Wenn bei einem Tab in der Strukturzeile „rechtsbündig“ aktiviert ist, kann keine Positionsmaß eingegeben werden. Das ist eigentlich nur sinnvoll für den Tab vor der Seitenzahl. Dann wird die Seitenzahl bis zum Rand ausgetrieben.
- Ein Einzug am rechten Rand könnte dagegen auch über die Absatzvorlage Einzug rechts eingestellt werden. Wird dagegen ein Tab-Maß gesetzt, ist zu beachten, dass der Nullpunkt mit dem Maß Vor Text beginnt. Soll also der Tab für die Seitenzahl bei der Position 16,00 cm sein, muss in der Beispieldatei das Tab-Maß auf 14,00 cm eingestellt werden.

Wer wirklich mit der Einstellungsvielfalt bei der Formatierung eines IV'ses klarkommen will, muss versuchen, die gegenseitige Abhängigkeiten zwischen den Einstellungen der jeweils gültigen Absatzvorlage und dem IV-Formatierungsfenster zu verstehen, was zugegeben sehr verwirrend ist.

### Alles auseinandergespült:

Voraussetzung für die Anzeige der Ebene 1 ist die Einstellung der Absatzvorlage Inhaltsverzeichnis 1. Dort ist die Position eingestellt auf Einzug Vor Text 2,00 cm und Erste Zeile auf -2,00 cm (siehe Lineal, Begrenzungspfeile). Diese Einstellung wird ab einem Zeilenumbruch wirksam. Für die 1. Zeile gibt es alternative Einstellungsmöglichkeiten, die im IV-Fenster vorgenommen werden.

Erst einmal etwas grundsätzliches ... allerdings mit einer anderen Einstellung, ich habe beide Werte auf 0 cm umgestellt. Das mit dem Lineal verstehe ich nicht richtig, er meint wohl oben die Leiste mit den Angaben. Damit arbeite ich eigentlich nie, daher kümmere ich mich nicht weiter darum.

Aber wie die Einzugs-Option in einer Absatzvorlage generell funktioniert und dann wirkt, das weiß ich, das ist einfach. Anscheinend wirkt auch die Einstellung der IVZ-Vorlage auf die 1. Zeile. Naja, ist ja auch irgendwie logisch.

In der Strukturzeile könnten zwischen Kapitelnummer und Eintrag beliebig viele Leerzeichen eingefügt werden, was aber den Einzug der Folgezeilen außer Acht lassen würde.

Ja, war klar.

Besser ist es, an dieser Stelle einen Tabulator in der Strukturzeile zu setzen. Dann werden die Einstellungen der Absatzvorlage wirksam. In der Regel ist es sinnvoll, dann die Position der Tabulatoren relativ zur Absatzvorlage aktiviert zu haben. Der gesetzte Tabulator in der Strukturzeile treibt dann den Einzug der 1. Zeile aus auf das Maß des Einzugs Vor Text.

Man sollte in dieser „Zeile“, in der diese quasi-Buttons sind, zwischen dem Button für die Kapitelnummer (E#) und dem Eintrag des Kapitelnamens (E) einen Tabulator setzen. Für den Tabulator sollte man das Häkchen bei der Option „Position der Tabulatoren relativ zum Einzug aus der Absatzvorlage“ setzen.

Wird diese relative Position deaktiviert, ändert sich zunächst nichts. Im Lineal wird aber ein Tabulator auf 0,00 cm angezeigt. Der hat keine Auswirkung; deshalb gilt weiterhin der nächste Tabstop in Form des Textinzugs.

Aha ... ok ... ist wohl so. Das mit dem Lineal kann ich nicht umsetzen, also ist das nicht zu 100 % nachvollziehbar für mich.

Wird dieses Tab-Maß aber kleiner als die Differenz zum Einzug Vor Text gestellt, wird er natürlich gültig, weil er ja jetzt wirksam wird.

Der Anker für den Tabulator greift dann, wenn der Eintrag in der IVZ-Vorlage kleiner als der Eintrag des Einzugs in der Absatzvorlage ist. Ich habe 2 cm in der Absatzvorlage und 2 cm in der zugehörigen IVZ-Vorlage. Das müsste also nicht greifen, da gleich groß.

Ein größer eingestelltes Tab-Maß hat sinnvollerweise keine Auswirkung mehr. Nur bei dieser Einstellung können dann auch zwischen Kapitelnummer und Eintrag ebenfalls zusätzlich Füllzeichen zugeschaltet werden.

Hm ... ok ... also wie gesagt, Füllzeichen zwischen Kapitelnummer und Kapitelname (=Eintrag) bringen nur etwas, wenn Eintrag der IVZ-Vorlage kleiner als der Eintrag des Einzugs der Absatzvorlage.

Wenn bei einem Tab in der Strukturzeile „rechtsbündig“ aktiviert ist, kann keine Positionsmaß eingegeben werden. Das ist eigentlich nur sinnvoll für den Tab vor der Seitenzahl. Dann wird die Seitenzahl bis zum Rand ausgetrieben.

Falls irgendein Tabulator aus der Strukturzeile der IVZ-Vorlage für die rechtsbündig-Option aktiviert ist, bringt die Abstandsangabe nichts mehr, da alles nach rechts gedrückt wird. War klar.

Ein Einzug am rechten Rand könnte dagegen auch über die Absatzvorlage Einzug rechts eingestellt werden. Wird dagegen ein Tab-Maß gesetzt, ist zu beachten, dass der Nullpunkt mit dem Maß Vor Text beginnt. Soll also der Tab für die Seitenzahl bei der Position 16,00 cm sein, muss in der Beispieldatei das Tab-Maß auf 14,00 cm eingestellt werden.

Eine alternative Möglichkeit: Den Einzug am rechten Rand über eine Absatzvorlage namens *Einzug rechts* einstellen. Hm ... ist mir nicht so direkt klar. Aber eigentlich ist die Tabulator-Methode vorzuziehen. Bei dieser ist auch „nur“ darauf zu achten, dass der Nullpunkt mit dem Maß namens „vor Text“ beginnt. Wenn man also die Seitenzahl an der Stelle  $x$  stehen haben will, muss der Tabulator-Eintrag  $x$  – vor Text sein.

Das heißt, ich habe für vor Text ja 0 cm. Weil ... ist so. Ich will den Kapitelnamen ja direkt hinter dem Leerzeichen hinter der Kapitelnummer. Also stelle ich den Tabulator ... welchen jetzt noch einmal – ich glaube der Tabulatur zwischen Kapitelname und Seitenzahl – auf 8 cm. Einfach mal so.

Sieht aber alles unterschiedlich aus. Ergo: Klappt wohl nicht. Wieso noch mal ... hm.